伊藤印材店

電印パソポン Ver3.0　取扱説明書

動作環境

DOS／Vマシン	● Windows Vista ● Windows XP ● Windows 2000
アプリケーション	● Microsoft Word 2007, 2003, 2002, 2000 ● Microsoft Excel 2007, 2003, 2002, 2000 ● AdobeAcrobat 8.0, 7.0, 6.0 ● 一太郎 2009, 2008, 2007, 2005

パソコンに取り付ける

1. 本製品をパソコン本体のＵＳＢポートに挿し込みます。
2. ［マイコンピュータ］にて［リムーバブルディスク］又はパソポンのアイコンが追加されます。

電印パソポンの起動

1. ［リムーバブルディスク］又はパソポンのアイコンを開きますと、［InkUSB］、［InkSETUP］２つのフォルダがあることを確認します。
2. ［InkUSB］のフォルダを開き、【INKAN.exe】のアイコンをダブルクリックします。
3. パスワード画面が表示されますので　入力欄に「0000 ゼロ４つ」を入力し OK をクリックします。
4. 起動画面後、タスクトレイに Ⓘ が表示されます。

印影のダウンロード

弊社ホームページより使用者の印影をダウンロードします。

1. タスクトレイの Ⓘ を右クリックし、項目の中から［印影ダウンロード］を選択。
2. 印影ダウンロードサイトが表示されます。
シリアル番号を登録後、印影をダウンロードします。
3. ダウンロードされた印影ファイルは［InkUSB］のフォルダへ保存します。

印影は登録済ですので この設定は不要です

印影ダウンロードサイト
→http://www.in-ito.co.jp/exe/select.php

印影の設定登録

1. タスクトレイの Ⓘ を右クリックし、項目の中から［プロパティ］を選択。
［印影設定］の画面が表示されます。
2. 登録窓の下にある 使用する をクリックします。
引き続き 印影を選択する をクリックします。
3. 印影選択のダイアログボックスが表示されますので、
［InkUSB］のフォルダに保存されている印影ファイル（.IKD）を選択。
※　３番目の窓（１番右側）は日付印専用となっております。
この窓に認印を登録しますと印影の真ん中に日付が表示されます。

印影は設定済ですので この設定は不要です

文書ファイルに捺印

1. 捺印する文書ファイルを開き、文字入力可能な状態にします。
2. タスクトレイの Ⓘ にマウスカーソルを合わせ、左クリックします。

3. タスクトレイの Ⓘ にマウスカーソルを合わせ、左クリックします。
［捺印］の画面が表示されます。
4. 捺印する印影を選択し、印影にマウスカーソルを持って行きます。
捺印したい位置へ、ドラッグ（左クリックしたまま）しますとマウスカーソルが手の形に変わります。
手のカーソルが赤から青に変わった状態で放しますと、その位置に印影が表示されます。

全般設定

タスクトレイの Ⓘ を右クリックし、項目の中から［プロパティ］を選択。
［全般設定］のタブをクリックします。

【捺印後のロック】
する・・・捺印後、印影及びファイルがロックされます。
しない・・・捺印後、印影及びファイルもロックされません。

【日付印設定】
基本的にパソコンの日付機能に合わせて設定されますが、過去・未来の日付にも設定可能です。

【日付書式】
以下の書式に変更出来ます。
2008.01.01
2008.1.1
08.01.01
08.1.1